

1. ការរៀបចំសំភារៈ

- ស្បែកប្រៃ 0,9 %
- ទីបប្រេងអិល (Ky)
- គ្រឿងសំរាប់ដាក់ស្កាតមួយ
- កន្តោរទឹកនោម
- កំប្រេស ២ បន្ទះ
- ថង់ផ្លាស្ទិកសំរាប់ដាក់សំភារៈ
- ប៉េតាដីន 10 %
- កន្សែងដើម្បីដាក់ខាងក្រោម



2. ការលាងសំអាតដៃ




3. បើកប្រអប់ចាក់ស្កាត

- យកដង្ហៀបចាប់ចេញ



4. យកម៉ូស៊ីទេញពីចាន

- ដាក់កំប្រេស ២ ដុំនៅលើកំរាលដោយចាប់នឹងដង្ហៀប



5. ចាក់ប៉េតាដីនចូលទៅក្នុងចាន



6. ប្រើប្រាស់កញ្ចក់ដើម្បីមើលអោយឃើញច្បាស់រូបភាពស្កាត



7. ដៃឆ្នែងញែកស្រទាប់គ្រប

- កំប្រេសឆ្នើមដោយប៉េតាដីនជូតសំអាតស្រទាប់គ្របក្រៅ និងក្នុង ពីលើចុះក្រោម ដោយប្រើដង្ហៀបចាប់ (ដៃស្តាំ)
- សំអាតប្រហោងបង្ហូរនោម



8. ដាក់កំប្រេសចន្លោះស្រទាប់គ្របទ្វារមាស



9. ដាក់ប្រេងអិលនៅលើកំប្រេសស្កាត




10. កាន់សុងខាងលើដោយបង្ហាញបាត់ បាក់ប្រេងពីលើមុះក្រោម

- កាន់សុងខាងលើជាមួយកំប្រុស




11. ដោយបង្ហាញបាត់ ដើម្បីទៅក្រៅខាងចុងសុង

- កាន់ផ្នែកខាងដើមសុងចន្លោះម្រាមដៃខាងឆ្វេង



12. យកកំប្រុសចេញ រួចបញ្ជូនសុងទៅក្នុងបង្ហាញបាត់ និងយើង ដោយប្រើប្រាស់បង្ហាញបាត់ រហូតទឹកនោមហូរអស់ហើយបិទសុង



13. ត្រង់ទឹកនោមទៅក្នុងកន្លែងទឹកនោម

- ពេលទឹកនោមលប់ហូរ ដកសុងចេញយឺតៗ ដើម្បីអោយទឹកនោម អាចចេញអស់ពីប្លោកនោម




14. វាស់ទឹកនោម

- ចូរអ្នកសង្កេតមើល ពំណ កំណក ក្លិន របស់ទឹកនោម



15. អ្នកប្រឹក្សាគ្រូ បរិមាណទឹកនោម ពេលវេលា កាលបរិច្ឆេទ នៅលើក្របដានតាមធានទឹកនោម



បង្ហាញបាត់ស្តារឡើងវិញឱ្យបានប្រសើរ

**ដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់
នៃការពន្យល់ពីរបៀបធ្វើ
ការដាក់សុងតាមពេល
ដោយខ្លួនឯង**

ចំពោះស្ត្រី



HANDICAP INTERNATIONAL